

SARSLIVA ONDERZOEK

Afname speeksel (let op: 2 buizen per afname)

Voor uw gemak doet u de afname op de dag dat u de vragenlijst per mail ontvangt. Neem eerst het speeksel af en vul direct hierna de vragenlijst in. U neemt elke keer speeksel af op twee verschillende manieren: eerst door te kwijlen in een buis, en daarna middels een speekselwat. Hieronder staan beide methoden uitgelegd.

Zie ook voor video's met uitleg: <https://youtu.be/9PoHccRO5Zc> en <https://youtu.be/t8d7zBSavoo>

Let op: Bewaar het materiaal buiten het bereik van (kleine) kinderen.

Wij vragen u op de volgende dagen 2 buizen speeksel af te nemen;

Op de dag dat u het pakket met buizen ontvangt, en 3, 5, 7, 14, 30 en 42 dagen nadat de positieve Coronatest is afgenomen bij uw gezinslid.

Dit is op de volgende data:

Dag van ontvangst;	_____	tijdstip:	_____
Na 3 dagen;	_____	tijdstip:	_____
Na 5 dagen;	_____	tijdstip:	_____
Na 7 dagen;	_____	tijdstip:	_____
Na 14 dagen;	_____	tijdstip:	_____
Na 30 dagen;	_____	tijdstip:	_____
Na 42 dagen;	_____	tijdstip:	_____

Let op dat u uw eigen materialen gebruikt uit het zakje dat speciaal voor u is gemaakt. De kleur van de sticker bovenaan het formulier laat zien welk zakje met materialen voor u bestemd is.

Zorg dat u in het half uur voor het afnemen van het speeksel niet gegeten, gedronken of gerookt hebt.

Begin met de afname van de kwijlbuis:

1. Pak de buis met de blauwe dop (Figuur 1). Let op dat u de buis voor de juiste dag pakt.
2. Draai de dop van de buis. Gooi de dop niet weg! Houd de buis rechtop.
3. Zet uw mond aan de (steriele) rand van de buis en laat speeksel hierin druipen, totdat er minimaal 1 ml vloeistof in de buis zit. Dit is tot het onderste streepje op de buis (bij de pijl in Figuur 1).
4. Draai de dop dicht. Zwenk 3 keer.
5. Schrijf de afnametijd naast de datum van verzamelen hierboven.
6. Plaats de buis in het bijgeleverde zakje.



Figuur 1: kwijlbuis

Neem vervolgens de speekselwat af:

1. Neem het buisje met de rode dop en het wattenstokje (Figuur 2). Let op dat u de buis voor de juiste dag pakt.
2. Verwijder het plastic van het buisje met de rode dop.
3. Trek een schoon paar handschoenen aan. De vloeistof in de buis is bijtend.
4. Open de verpakking van het wattenstokje aan de kant van de pijl (Figuur 2).
5. Pak het wattenstokje bij het uiteinde zo ver mogelijk van de top vandaan. Het watje mag alleen de binnenkant van de wang aanraken!
6. Strijk met het wattenstokje drie keer over de binnenkant van de ene wang, drie keer over de tong, en drie keer over de binnenkant van de andere wang (Figuur 3).
7. Draai de rode dop van het buisje.
8. Duw het wattenstokje direct in het buisje en trek het stokje terug. Het watje blijft achter in het buisje.
9. Draai de dop dicht.
10. Schrijf de afnametijd naast de datum van verzamelen hierboven.

Plaats de buizen in het bijgeleverde zakje en doe dat zo snel mogelijk in uw vriezer. Een onderzoeksmedewerker zal tussen 14-30 dagen én na 42 dagen bij u thuis langskomen om het speeksel op te halen.



Figuur 2: speekselwat



Figuur 3: speekselafname